


# Hvernig á að endurstilla lykilorð á notendur í BC. Útgáfa BC19 og nýrra


1. Skrifa "notendur" í leitargluggann og smella á efsta möguleikann:





2. Finnið notandann í listanum sem á að breyta lykilorðinu á og smellið á "Notandanafnið"



3. Þá opnast Notandakortið. Smellið á "... " hnappinn:



4. Þá opnast gluggi þar sem nýtt lykilorð er slegið inn og smellt á "Í lagi"




**Breyta - Slá inn aðgangsorð**  

Aðgangsorð .....

Staðfesta aðgangsorð .....

[Í lagi](#) [Hætta við](#)

5. Þá hefur lykilorðinu verið breytt og sjálfkrafa merkt við "notandi verður að breyta aðgangsorðinu við næstu innskráningu". Það er möguleiki að *Afhaka* þann reit ef notandi á ekki að velja sér nýtt lykilorð við næstu innskráningu:

← Notandakort | Vinnudagssetning: 22.12.2022   

Test notandi

[ACS-uppsetning](#) [Breyta aðgangsorði](#) [Virkar heimildir](#) [Senda tölvupóst](#) | Fleiri valkostir


**Almennt**

Notandanafn .....	<input type="text" value="TEST NOTANDI"/>	Netfang tengiliðar .....	<input type="text"/>
Fullt nafn .....	<input type="text" value="Test notandi"/>	<b>Microsoft 365</b>	
Leyfisgerð .....	<input type="text" value="Fullur notandi"/>	Sannvottunarpóstur .....	<input type="text"/>
Staða .....	<input type="text" value="Virkt"/>	Auðkenni forrits .....	<input type="text"/>
Gildistími .....	<input type="text"/>	Sannvottunarstaða .....	Disabled

**Windows-sannvottun** >

**Sannvottun stýringarþjónustu Access** >

**Sannvottun aðgangsorðs fyrir Business Central**

Aðgangsorð .....   Notandi verður að breyta aðgangs...

**Aðild að notendahópi** >

**Heimildasamstæður notanda** >

 ATH að notandi þarf að vera með heimildina SUPER til að geta farið þessa leið og endurstíllt lykilorð